

# **КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ**

---

## **ENTER016 SMART-POS**

**ver: 1.0.0**

## Садржај

Кратак опис система.....	3
1. Општи опис система.....	3
2. Технички захтеви.....	3
3. Инсталација и обука.....	4

# Корисничко упутство за ИНСТАЛАЦИЈУ.

---

## Кратак опис система

### 1. Општи опис система

ЕСИР систем **ENTER016 SMART-POS** представља софтверско решење за издавање и фискализацију рачуна у складу са важећим прописима Републике Србије. Систем омогућава комуникацију са **LPFR** уређајима других произвођача преко **middleware** компонента, који служи као посредник у процесу фискализације.

Размена података између POS апликације и middleware-а обавља се преко **JSON фајлова**, док middleware комуницира са LPFR-ом у складу са техничким спецификацијама прописаним од стране Пореске управе.

Middleware је одговоран за пријем података од POS апликације, прослеђивање података LPFR-у ради фискализације, као и за **штампање потписаних фискалних рачуна од стране LPFR**.

Штампа се врши на **POS штампачу** или **стандардном Windows штампачу** повезаном са системом.

---

### 2. Технички захтеви

Систем за инсталацију **ENTER016 SMART-POS** решења, мора да задовољава хардверске и софтверске захтеве:

#### 1. Хардверски захтеви

Процесор Intel i3 или јачи, RAM 8 GB или више, слободан простор на HDD ili SSD 20 GB или више, екран 1366x768 или бољи. Обавезан је **POS штампачу** са ролном 57-80мм или **стандардном A4 Windows штампач** који има могућност штампања читљивог **QR-код**-а. За везу са **БЕ** потребан је читач смарт картица ако је **БЕ** на картици. (ако је **БЕ** софтверски елемент, читач картице није потребан).

#### 2. Софтверски захтеви

Инсталиран оперативни систем **Windows 10** ili noviji, База података Firebird 2.5 у server моду. **Инсталиран БЕ**. Интернет веза, може бити жичана или бежична (LAN , WiFi) .

#### 3. Опционо

**Бар код читач**, ни који начин не омета комуникацију са ПФР-ом. пожељно је имати спољни уређај за бекап података. УСБ-драјв или слично.

### 3. Инсталација и обука

Инсталацију и обуку врши овлашћено лице произвођача софтвера у просторијама корисника или на даљину.

За инсталацију на даљину се користи софтвер за даљински приступ у договору са корисником (remote desktop ).

Приликом склапања уговора корисник добија налепницу са подацима:  
Произвођач, верзија софтвера, и серијски број.

---